

# Інтернет-налаштування для Windows XP



## Зміст

Налаштування параметрів мережевої карти	3
Створення нового підключення	4
Налаштування параметрів підключення	9
Як увійти до Інтернет	13
Можливі помилки при налаштуванні підключення до інтернету	14
Корисні контакти	15



# Налаштування параметрів мережевкарти



#### Для цього:

Увійдіть до меню налаштувань мережевого з'єднання: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Подключение по локальной сети..



1
_

У меню налаштувань оберіть TCP/IP.Натисніть «Свойства».

SURECOM EP-3	20K-S 100/10M Ethe	rnet PCI Adapter #
		Настроить
тмеченные компоне	нты используются з	тим подключение
Клиент для с	етей Microsoft	
Служба дости	IDD V (DOUGDM U DOUH	тепам сетей Міско
	THE IS CONSIGNING THE PART	repair coren more.
🛛 🐨 Протокол Ин	тернета (ТСР/ІР)	repair ceren more.
🗹 🐨 Протокол Ин	тернета (ТСР/ІР)	
🗹 😵 Протокол Ин	тернета (ТСР/ІР)	
Этпротокол Ин Установить	тернета (ТСР/IР) Удалить	Свойства
Установить Описание	тернета (ТСР/IР) ) Удалить	Свойства
Установить Описание Протокол TCP/IP -	тернета (ТСР/IР) Удалить стандартный протон	Свойства
Установить Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечиван	тернета (ТСР/IР) Удалить стандартный протон ощий связь между р	Свойства
Установить Установить Описание Протокол TCP/IP - сетей, обеспечивая взаимодействующи	тарнета (ТСР/IР) Удалить стандартный проток ощий связь между р ими сетями,	Свойства





4

Перевірте у вкладці «IP-адрес» правильність налаштування параметрів. Натисніть «Ок».

Свойства: Internet Protocol (TCP/II	P)	<u>? ×</u>
Общие		
Параметры IP могут назначаться а поддерживает эту возможность. В IP можно получить у сетевого адми	втоматически, ес противном случа нистратора.	ли сеть в параметры
( Получить IP-адрес автоматиче	ски	
О Использовать следующий IP-а	apec:	
IP gaped:		
Получить адрес DNS-сервера Использовать следующие адр Предпочитаемый DNS-сервера	автоматически) eca DNS-серверс	
Ал <u>ь</u> тернативный DNS-сервер:	10 17	
		ополнительно
	ОК	Отмена

## Створення нового підключення



Для цього:

Перейдіть до Пуск-> Настройка-> Панель управления -> Сетевые подключения.

Оберіть пункт «Создание нового подключения».







#### Натисніть «Далее».





У наступному вікні оберіть «Подключить к сети на рабочем месте». Натисніть «Далее».

Типсет Выбе	евого подключения арите одну из следующих возможни	остей.		<i>C</i>
C	Подключить к Интернету Подключить к Интернету для прос почты.	смотра веб-узло	жи чтения элек	тронной
6	Подключить к сети на рабоч	ем месте		
	Подключить к рабочей сети (испо можно было работать из дома, уд	льзуя удаленнь аленного офис	ій доступ или VP1 а или другого ме	√), чтобы ста.
C	Установить домашнюю сеть	или сеть для	малого офиса	•
	Подключить к существующей сет установить новую сеть.	и малого или до	машнего офиса	или
0	Установить прямое подключ Подключить напрямую к другому параллельного или инфракрасно позволив другим компьютерам п	ение к друго компьютеру с г о порта, или на юдключаться к	му компьютеру юмощью послед строить данный нему.	) рвательного компьютер,





Оберіть «Подключение к виртуальной частной сети». Натисніть «Далее».





Введіть у вікно ім'я з'єднання «Home Internet Beeline». Натисніть «Далее».

Имя подключения Укажите имя для этого	подключения к рабочему месту.	5
Введите в следующем по	оле имя для этого подключения.	
Организация		
Home Internet Beeli	ne	
Например, можно ввести будет выполняться подкл	и имя рабочего места или имя сервера, к кото лючение.	орому
Например, можно ввести будет выполняться подка	и имя рабочего места или имя сервера, к кото почение.	орому
Например, можно ввести будет выполняться подк.	и имя рабочего места или имя сервера, к кото почение.	орому
Например, можно ввести будет выполняться подкл	и имя рабочего места или имя сервера, к кото почение.	орому



6

У вікні «Публичная сеть» оберіть «Не набирать номер для предварительного подключения». Натисніть «Далее».

астер нов	ых подключений
<b>Публичн</b> Winde	ная сеть оws может сначала установить подключение к публичной сети.
Выбеј сети г	рите, надо ли автоматически подключаться к Интернету или иной общей перед установлением виртуального подключения.
( •	Не набирать номер для предварительного подключения.
C	Набрать номер для следующего предварительного подключения:
	<u> </u>
	< Назад Далее > Отмена



У текстовому полі введіть VPN-сервера: vpn.beeline.ua Натисніть «Далее».

Зыбор VPN-сервера	761	6
экажите имя или адрес уг	п-сервера	Sec. 1
Введите имя узла или IP-ад	арес компьютера, к которому осуществляет	ся
подключение.		
Имя компьютера или IP-ад	рес (например, microsoft.com или 157.54.0.1):	
von beeline ua		
Therese		
Typhibeenne.uu		
Typingoonne.uu		
(1)ph.boome.uu		
(Typinbooline.uu)		
(Typinbooline.uu)		
Typinbooline.uu		
Typinbooline.uu		
TYPIN BOOMING. Curry		





Якщо ви хочете щоб створене з'єднання було доступне тільки вам, натисніть «Только для меня». Якщо ж хочете зробити з'єднання доступним для всіх користувачів комп'ютера оберіть «Для всех пользователей». Натисніть «Далее».

стер сете	вого подключения			1
<b>Доступн</b> Новое или то	ость подключения Эподключение можно сде. Элько для вас.	лать доступным для	всех пользователей	<i>i</i>
Можн сохра храня	о сделать это подключени нить его для личного испо тся в вашем профиле и бу	е доступным для вс пьзования. Парамет дут доступны только	ех пользователей ил гры личного подключ при вашем входе в	и Іения систему.
Созда	ть это подключение:			
C	для всех пользователей			
ſ	только для меня			
		< <u>Н</u> азад	ц Далее >	Отмена



Для зручності використання додайте іконку з'єднання на робочий стіл. Натисніть «Готово».





### Налаштування параметрів підключення



#### Для цього:

1 Увійдіть до вікна «Подключение Home Internet Beeline»: Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения -> «Home Internet Beeline». Оберіть «Свойства».





Перевірте у вкладці «Общие» правильність IP адреси vpn.beeline.ua

Очередность установления подключения Перед тем как установить виртуальное подключение, можно сначала подключиться к общедоступной сети, например, к Интернету. Фначала набрать номер для этого подключения:	vpn.beeline.ua	
1	<ul> <li>Очередность установл Перед тем как устан можно сначала подкл например, к Интерне</li> <li>Сначала набрать</li> </ul>	ения подключения звить виртуальное подключение, лючиться к общедоступной сети, ту. номер для этого подключения:



1
)
$\sim$

У вкладці «Безопасность» вкажіть параметр «Дополнительно». Натисніть «Параметры».





На сторінці «Дополнительные параметры безопасности» перевірте правильність налаштування параметрів.

еобяза	ательное (подк	лючиться д	аже без шиф	рования)	
<b>Beson</b>	эсный вход				
С Пр	отокол расшир	енной пров	ерки подлини	юсти (ЕАР)	
					w.
	,			Eenác:	100
G.					
	зрешить следу	ющие протс			
2	Незашифрова	анный паро	ль (РАР)	-	
	Протокол про	верки паро	ing Shiva (SPA	λPJ	
P	Протокол про	верки паро	INA (CHAP)		
ন	Протокол про	верки паро	иля Microsoft (I	MS-CHAP)	
	Г Разрешит	ь старый пр	оотокол MS-C	НАР для Wine	dows 95
되	Протокол про	верки паро	ля Microsoft []	MS-CHAP v2)	
Г	Лов протокои	ов на осно	se MS-CHAP	автоматическ	и
	использовать	ыня входа	и пароль Wir	ndows (и имя	
	домена, если	существуе	т]		





6

У вкладці «Сеть» перевірте тип VPN – «Автоматически» або PPTP та вибір TCP/IP протокола (повинна бути встановлена галочка). Натисніть «Свойства».

Home internet beenne CBONCI	гва		
Эбщие   Параметры   Безо	пасность	Сеть	Дополнительно
Tun VPN:			
Автоматически			
			Параметры
KOMPONENTEL LICEORESUEM			
Commonential, Menoniasgeme		щолоче	nucm.
Internet Protocol [10	(P7IP)		
File and Printer Chari	ing for Micro	seaft Net	works
The and Finder shan	ing for mich	220111101	TTUING
Client for Microsoft N	letworks	550111101	WOINS
Client for Microsoft N	letworks	200111101	Hora
Client for Microsoft N	letworks	550111101	TURS
Client for Microsoft N	letworks		
Сlient for Microsoft N	letworks Идедить		Сво <u>й</u> ства
Client for Microsoft N	letworks Удедить		Сво <u>й</u> ства
Сіент for Microsoft N	letworks Удедить		Сво <u>й</u> ства
Списание Протокол ТСР/IP - стани	Удадить дартный п	(	Свойства
Списание Протокол TCP/IP - стан сетей, обеспечивающий	Удадить аартный п	отокол жду разл	Свойства
Списание Протокол ТСР/IP - стани взаимодействующими о	Удадить Чадартный пр связь ме сегями.	оотокол жду раз:	Свойства глобальных личными
Списание Протокол ТСР/IP - стан взаинодействующими с	Удадить Чадартный пр связь ме сетями.	оотокол жду раз	Свойства глобальных личными
Списание Протокол ТСР/IP - стани сетей, обеспечивающий взаинодействующими с	Вдадить Вдадить цартный пр і связь ме сетями.	( ротокол жду раз:	Свойства глобальных личными
Списание Протокол ТСР/IP - стан сетей, обеспечивающий взаинодействующими с	идадить адартный пр і связь ме зетями.	отокол жду раз	Своўства глобальных личными







Перевірку основних параметрів завершено. Натисніть «ОК».

OK

Отмена

	войства		Ϋ́.
Общие   Параметры   В	безопасность	Сеть	Дополнительно
Tun VPN:			
Автоматически			×
			Параметры
Компоненты, использу	уемые этим по	аключе	знием:
🗹 🎷 Internet Protocol	I (TCP/IP)		
🗹 🚚 File and Printer S	Sharing for Micro	osoft Ne	tworks
Client for Microso	oft Networks		
у <u>У</u> становить	Удадить	1	Сво <u>й</u> ства
<u>У</u> становить	Удадить		Свойства
установить	Удадить		Своўства
установить	Удадить тандартный п	отокол	Сво <u>й</u> ства
Установить Описание Протокол TCP/IP - с сетей, обеспечиваю	Удадить тандартный п щий связь ме	оотокол жду раз	Сво <u>й</u> ства 1 глобальных зличными
Установить Описание Протокол TCP/IP - с сетей, обеспечиваю взаимодействующи	Эдадить тандартный п щий связь ме ми сетями.	ротокол жду раз	Сво <u>й</u> ства 1 глобальных зличными
<u>У</u> становить Описание Протокол TCP/IP - с сетей, обеспечиваю взаимодействующи	Удадить тандартный п щий связь ме ми сетями.	ротокол жду раз	Свойства 1 глобальных аличными
<u>У</u> становить Описание Протокол TCP/IP - с сетей, обеспечиваю взаимодействующи	Одадить тандартный п щий связь ме ми сетями.	оотокол жду раз	Своўства 1 глобальных эличными



## Як увійти до Інтернет

Виберіть іконку «Home Internet Beeline» на робочому столі Вашого ПК або відкрийте сторінку «Connect: Home Internet Beeline» з основного меню: Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения -> Home Internet Beeline.



2

У вікні, що з'явиться, введіть ім'я користувача та пароль, які були надані Вам при підключенні. Ім'я користувача має бути введено у форматі: XXXXXXX@internet.beeline.ua, XXXXXXXXX – номер Вашого договору. Якщо Ви хочете, щоб наступного разу система не запитувала у Вас пароль, при підключення поставте «галочку» у пункті «Сохранить имя пользователя и пароль».





#### Можливі помилки при налаштуванні підключення до Інтернету

№ помилки	Формулювання проблеми	Вирішення проблеми
619 678 800	евірно налаштоване підключення до Інтернет, або сервер авторизації не відповідає	Перевірте налаштування комп'ютера відповідно до інструкції з налаштування доступу до Інтернету.
691	Логін та/чи пароль не розпізнаються сервером. Зроблено помилку при введенні логіну та/чи пароля.	Перевірте використання великих та малих літер. Ваш логін містить лише малі літери. Також перевірте використання схожих символів, таких як «О» (нуль) та «О» (літера), «С» латинське та кириличне. В написанні логіну та пароля кирилиця не використовується. Перевірте стан перемикача мови на клавіатурі RU/EN/UK.
735	Запитуваній адресі відмовлено сервером.	Відповідно до інструкції з налаштування доступу до Інтернету у властивостях TCP/IP позначте «IP-адресу призначати автоматично» (Obtain an IP address automatically).
742	Комп'ютер не підтримує протокол шифрування.	Відповідно до інструкції з налаштування доступу до Інтернету перевірте протоколи шифрування у властивостях з'єднання VPN на вкладці «Додаткові параметри безпеки» (Advanced Security Settings).
769	Невірна IP-адреса призначення.	Перевірте правильність IP-адреси призначення відповідно до інструкцій з налаштування доступу до Інтернету. Правильна адреса: vpn.beeline.ua



## Корисні контакти

Офіційний сайт «Інтернет удома»:
 internet.beeline.ua
 «Особистий кабінет»:
 http://my.internet.beeline.ua
 Цілодобова гаряча лінія © 8 800 30 101 30



